

Acceso POP a Correo Yahoo! con Microsoft Outlook 2002 (XP) y 2003

Sigue estos pasos para configurar el acceso POP a tu cuenta de Correo Yahoo! con Outlook 2002 o 2003:

1. En el menú Herramientas, selecciona "Cuentas".
2. Activa la casilla al lado de "Añadir una cuenta nueva" y pulsa en el botón "Siguiente".
3. Activa la casilla al lado de "POP3" y pulsa en el botón "Siguiente".
4. Introduce los siguientes datos:

Información del usuario

- o Tu nombre: Introduce tu nombre tal como quieres que aparezca en el campo "De" de tus mensajes salientes.
- o Dirección de correo: Introduce la dirección completa de Correo Yahoo! (por ejemplo, "user@yahoo.es").

Información del servidor

- o Servidor de correo entrante (POP3): **pop.mail.yahoo.es**
- o Servidor de correo saliente (SMTP): **smtp.mail.yahoo.es**

Información de conexión

- o Nombre de usuario: Introduce tu ID de Yahoo! (tu dirección de correo sin el dominio "@yahoo.es").
 - o Contraseña: Introduce tu contraseña de Yahoo!
5. **No** actives la casilla al lado de "Iniciar sesión con la Autenticación de contraseña segura".
 6. Pulsa en "Más configuraciones" y selecciona la pestaña "Servidor saliente".
 7. Activa la casilla al lado de "Mi servidor saliente (SMTP) requiere autenticación".
 8. Pulsa en la pestaña "Avanzadas".
 9. En el apartado "Servidor entrante (POP3)", activa la casilla al lado de "Este servidor requiere una conexión segura (SSL)". El número de puerto en el campo de "Servidor entrante (POP3)" debería cambiar automáticamente del 110 al 995. Si no es así, asegúrate de que el número de puerto sea el 995.
 10. En el apartado "Servidor de correo saliente (SMTP)", activa la casilla al lado de "Este servidor requiere una conexión segura (SSL)". Introduce el número de puerto "465" en el campo "Servidor saliente (SMTP)".
 11. Si quieres **guardar** una copia de tus mensajes en el servidor de Correo Yahoo!, pulsa en la pestaña "Avanzadas". Activa la casilla al lado de "Dejar una copia de los mensajes en el servidor". Si quieres **eliminar** tus mensajes del servidor de Correo Yahoo! después de descargarlos con Outlook, no actives esta casilla.
 12. Pulsa en el botón "Aceptar".
 13. Pulsa en el botón "Siguiente" en el Asistente de correo y luego pulsa en "Terminado".

Instrucciones para la resolución de problemas.

Si has seguido los pasos indicados anteriormente, debería estar todo listo. Sin embargo, si no puedes enviar o recibir mensajes con tu programa de correo, intenta lo siguiente. El servidor de Correo Yahoo! SMTP requiere autenticación. Asegúrate de haber activado la autenticación SMTP. Sigue estos pasos para activarla:

1. Pulsa en "Herramientas" y selecciona "Cuentas".
2. Selecciona "Ver o Cambiar cuentas existentes de correo" y pulsa en "Siguiente".

3. Selecciona tu cuenta de Correo Yahoo! y pulsa en el botón "Cambiar" a la derecha.
 4. Pulsa en el botón "Más configuraciones" en la esquina inferior derecha de la ventana de las cuentas.
 5. En la ventana de configuración de correo por Internet, pulsa en la pestaña "Servidor saliente". Comprueba que esté activada la casilla al lado de "Mi servidor saliente (SMTP) requiere autenticación".
 6. Pulsa en la pestaña "Avanzadas" y comprueba que no esté activada la opción "Este servidor requiere una conexión segura (SSL)" en la configuración del puerto entrante (POP3) o saliente (SMTP).
- Para controlar la eliminación de los mensajes del Servidor de Correo Yahoo!, sigue estos pasos:

1. En el menú Herramientas, selecciona "Cuentas".
2. Activa la casilla al lado de "Editar una cuenta existente" y pulsa en "Siguiente".
3. Pulsa dos veces en tu cuenta de Yahoo!.
4. Pulsa en la pestaña "Avanzadas".
5. En el apartado Entrega al pie de la ventana, activa la casilla "Dejar una copia de los mensajes en el servidor" si quieres guardar los mensajes de Correo Yahoo! en el servidor de Correo Yahoo! y también en tu ordenador. Si prefieres eliminar los mensajes del servidor de Correo Yahoo! después de descargarlos con Outlook, no actives esta casilla.

Recomendamos que actives la codificación SSL para POP y SMTP, tal como se indica en las instrucciones de arriba. Esto asegurará que tu ID y contraseña de Yahoo! y los mensajes de correo se transfieran de forma segura entre tu programa de correo y los servidores Yahoo!. Sin embargo, si prefieres no usar la codificación SSL para SMTP, tu programa de correo probablemente configure el puerto SMTP como el 25. Si tu proveedor de servicio de Internet bloquea el puerto 25 o si no puedes enviar tus mensajes, entonces deberás usar el puerto 587 cuando quieras enviar mensajes a través del servidor SMTP de Yahoo!. Para realizar este cambio, sigue los siguientes pasos:

1. En el menú "Herramientas", selecciona "Cuentas"
2. Selecciona tu cuenta POP de Yahoo! y pulsa en el botón "Propiedades"
3. Pulsa en la pestaña "Avanzadas"
4. Al lado de "Servidor saliente (SMTP), cambia el puerto 25 al 587"
5. Haz clic en "Aplicar" y luego en "Aceptar" y "Cerrar"